



950 Brock Road South Unit 1
Pickering Ontario L1W 2A1
Canada
Telephone: (800) 797-2688 Fax: (905) 839-0738
e-mail: info@scottlabsltd.com website: www.scottlabsltd.com

TANIN VR SUPRA

Pour la fermentation de vins rouges

Tanin VR Supra est composé de volumes équivalents de tannins issus de raisins et de tannins issus du bois, il est donc fortement recommandé pour la stabilisation de la couleur. Lorsqu'il est ajouté aux moûts au début de la fermentation alcoolique, Tanin VR Supra permettra de stabiliser les anthocyanes, réduisant donc le temps de macération. L'utilisation d'enzymes peut améliorer ces effets. Si Tanin VR Supra est utilisé en association avec des enzymes tels que Color Pro ou Color X, il est préférable d'ajouter les enzymes dans le pressoir et d'attendre 6 à 8 heures avant d'ajouter les tannins. Si vous souhaitez davantage de tannins, goûtez votre moût et procédez à des ajouts de 0,5lb/1000 US gal (6g/hl) à chaque remontage jusqu'à obtention de l'astringence souhaitée. **Les tannins sont plus efficaces et sont mieux intégrés dans le vin s'ils sont ajoutés à cette étape.** Ce tannin permet également la stabilisation de la couleur lorsque les raisins ont une maturité phénolique faible ou sont touchés par le *Botrytis*. l'ajout immédiat de Tanin VR Supra sur des raisins rouges touchés par le *Botrytis*, peut aider à les protéger de l'oxydation.

DOSAGE RECOMMANDE

- **30-50g/hl pour les moûts rouges (2,4 – 4,0lb/1000 US gal) avant la fermentation**
- **30g/hl pour le vin rouge (2,4lb/1000 US gal) pendant la fermentation**

Dissoudre la quantité nécessaire de Tanin VR Supra dans 10 fois son volume d'eau chaude (35°C/95°F). Ajouter au vin ou au moût lors d'un remontage afin d'obtenir une bonne homogénéité.

Si l'ajout de Tanin VR Supra est fait après la fermentation, il est recommandé d'attendre 3 à 5 semaines avant de procéder au soutirage, collage et mise en bouteille.

PACKAGING

Paquets de 1kg

Paquets de 5kg